


Come utilizzare la funzione ReadyBoost in una pen-drive




Come aumentare le prestazioni del nostro computer utilizzando una pendrive

Come impostare la funzione ReadyBoost con una pendrive

Inseriamo la chiavetta (che sia da 2 gb o 4 oppure 8gb) in una qualsiasi porta USB del nostro computer. Dopo pochi secondi vedremo comparire sullo schermo la finestra di **Autoplay** : clicchiamo sulla voce **Migliora la velocità del sistema utilizzando Windows ReadyBoost** e accederemo alla finestra di configurazione della nostra pendrive.



Nella finestra di **Proprietà** selezioniamo la scheda **ReadyBoost** e clicchiamo sull'opzione **Utilizza il dispositivo**. La dimensione ottimale assegnata a questa funzionalità è definita da Windows Vista, ma possiamo definire una quantità di spazio diversa spostando il cursore oppure digitando il valore desiderato nella casella MB. Una volta definito il valore in MB clicchiamo su **Applica** e quando la selezione **Applica** sarà diventata opaca cliccare su **OK**.



In pochi secondi la funzionalità ReadyBoost sarà attivata sulla periferica USB e il nostro sistema potrà utilizzarla come cache di lettura dei file.

Per verificare che la nostra chiavetta ha effettivamente attivato la funzione di ReadyBoost accediamo al contenuto della pendrive e apparirà un nuovo file chiamato ReadyBoost la cui dimensione sarà quella da noi assegnata.

Ovviamente una volta occupata una quantità di memoria della pendrive non potremo utilizzare molto spazio per memorizzare i nostri programmi, musica, file, ecc.

Se poi non vogliamo più utilizzare la funzionalità di **ReadyBoost** basterà tornare nella finestra di proprietà della pendrive, selezionare **Non utilizzare il dispositivo**, cliccare su **Applica**, poi su **OK** e ci saremo riappropriati dell'intero spazio della nostra chiavetta.

N.B. : se all'inserimento della chiavetta non dovesse comparire la finestra di Autoplay possiamo fare in questo modo : selezionare **Start** poi **Computer** e nella finestra di raffigurazione dei dischi del nostro computer selezioniamo la chiavetta e con il tasto destro selezioniamo **Proprietà**. Apparirà la finestra della proprietà della nostra chiavetta con tutte le schede di configurazione; clicchiamo su **ReadyBoost** e ci troveremo nella sua finestra di proprietà. Eseguire i passaggi descritti sopra e mostrati nell'immagine.

P.S. : se vogliamo **ripristinare l'apertura automatica** della finestra di **Autoplay** all'inserimento della chiavetta seguiamo i semplici passaggi :

selezioniamo lo **Start di windows** oppure il tasto sulla tastiera del **logo di windows**, clic su **Pannello di controllo**, doppio clic su **Autoplay**; nella finestra che si apre selezioniamo prima l'opzione **Utilizza Autoplay per tutti i supporti e tutti i dispositivi**, poi clicchiamo su **Salva**.

Avremo in questo modo ripristinato l'apertura automatica di **Autoplay** all'inserimento di qualsiasi memoria portatile (chiavetta , disco esterno, ecc.).